



Projectile

Version 6

Die integrierte Gesamtlösung für
Dienstleister: Projekte, Prozesse, Wissen.

Kopf- und Fußzeilen in Reports (RAV)

Inhaltsverzeichnis

Kopf- und Fußzeilen in Reports (RAV).....	2
Verwendung.....	2
1 Datei erstellen.....	2
2 Layout in Datei definieren.....	2
3 Speicherort.....	3
4 Anbindung an Report.....	3
5 Feldtypen.....	4
6 Feldwerte.....	4

Kopf- und Fußzeilen in Reports (RAV)

In Reports kann man die Ausgabe mit sog. RAV-Dateien aufbereiten. Dazu sind aber nur rudimentäre Gestaltungsmöglichkeiten möglich, welche allesamt auf Tabellen und Labels basieren.

Verwendung

1 Datei erstellen

Zunächst erstellt man eine einfache Textdatei und speichert diese als .rav-Datei ab:

```
Mein_Seitenkopf.rav
```

2 Layout in Datei definieren

Dann bestimmt man die Tabelle und Anzahl der Zellen, in welchen sich die Inhalte vor oder nach dem Report befinden sollen.

Bsp.: (2 Zeilen mit jeweils 4 Spalten)

```
+-----+-----+-----+-----+
|           [L=1]                [L=2]                [L=3]                [L=4]
|           [L=8]                [L=5]                [L=6]                [L=7]
```

```
[View]
```

```
[L=1]
Width=10%
```

```
[L=2]
Width=20%
```

```
[L=3]
Width=50%
FontSize=22
Bold=True
```

```
[L=4]
Width=29%
```

HINWEIS: Die Plus-Zeichen steuern, wo eine neue Spalte beginnt. Die Labels (Lx) müssen immer zwischen 2 Plus-Zeichen stehen.

Bsp.: Labels können auch selbst schon Text enthalten, so dass man in den Feldern der Maske nichts mehr eintragen muss.

```
+-----+-----+-----+-----+
| [L=4 "_____"] [L=5 ""] [L=6 "_____"]
| [L=7 "Unterschrift Projektleiter" ] [L=8 ""] [L=9 "Unterschrift Mitarbeiter"]
```


3 Speicherort

Die fertige RAV-Datei muss auf den Server in das folgende Verzeichnis kopiert werden:

config/templates

4 Anbindung an Report

Im Report hat man dann die Möglichkeit sich aus allen bestehenden RAVs die passende herauszusuchen und entweder pro Report (einmalig) oder pro Seite (mehrfach) zu hinterlegen.



5 Feldtypen

Folgende Typen stehen zur Auswahl:

The screenshot shows a configuration window titled 'Kopf-/Fußzeilen Seitenkopf'. It contains several fields for defining report headers and footers. The fields are:

- Name: Seitenkopf
- RAV-Vorlage: config/templates/seitenkopf.rav
- 1. Benutzerfeld (Typ): date
- 1. Benutzerfeld (Wert):
- 2. Benutzerfeld (Typ): image
- 2. Benutzerfeld (Wert): http://localhost:8080/projectile/images/logos/reporthead.jpg
- 3. Benutzerfeld (Typ): text (dropdown menu is open showing options: creator, date, datetime, image, pagenumber, text)
- 3. Benutzerfeld (Wert):
- 4. Benutzerfeld (Typ):
- 4. Benutzerfeld (Wert):
- 5. Benutzerfeld (Typ):
- 5. Benutzerfeld (Wert):
- 6. Benutzerfeld (Typ):
- 6. Benutzerfeld (Wert):

Typ	Beschreibung
creator	Erzeuger des Reports
date	aktuelles Datum
datetime	aktuelles Datum mit Uhrzeit
image	URL zu einem Bild
pagenumber	aktuelle Seitennummer
text	Beliebiger Text mit eingeschränkten Formatierungsmöglichkeiten, z. B.: FontSize und Bold

6 Feldwerte

Die Inhalte, der unter Punkt 2 definierten Labels, können im gewählten Seitenkopf definiert werden.

Name	Seitenkopf
RAV-Vorlage	config/templates/seitenkopf.rav
1. Benutzerfeld (Typ)	date
1. Benutzerfeld (Wert)	
2. Benutzerfeld (Typ)	image
2. Benutzerfeld (Wert)	http://localhost:8080/projectile/images/logos/reportheader.jpg
3. Benutzerfeld (Typ)	text
3. Benutzerfeld (Wert)	Projektliste
4. Benutzerfeld (Typ)	

HINWEIS: Auch der Pfad, sowie der Name der RAV-Vorlage, können in diesem Dokument geändert werden. Wenn man also die alte RAV nicht mehr benötigt, kann man auch den Namen in der bestehenden RAV-Vorlage ändern und ändert somit alle Reports automatisch mit, in denen diese RAV verwendet wurde (z. B.: Umfirmierung).