

Kopf- und Fußzeilen in Reports (RAV)

In Reports kann man die Ausgabe mit sog. RAV-Dateien aufbereiten. Dazu sind aber nur rudimentäre Gestaltungsmöglichkeiten möglich, welche allesamt auf Tabellen und Labels basieren.

Konfiguration

1. Zunächst erstellt man eine einfache Textdatei und speichert diese als .rav-Datei ab

```
Mein_Seitenkopf.rav
```

2. Dann bestimmt man die Tabelle und Anzahl der Zellen, in welchen sich die Inhalte vor oder nach dem Report befinden sollen.

Bsp (2 Zeilen mit jeweils 4 Spalten)

```
+-----+-----+-----+-----+
| [L=1]  [L=2]  [L=3]  [L=4]
| [L=8]  [L=5]  [L=6]  [L=7]
```

```
[View]
```

```
[L=1]
Width=10%
```

```
[L=2]
Width=20%
```

```
[L=3]
Width=50%
FontSize=22
Bold=True
```

```
[L=4]
Width=29%
```

HINWEIS: Die Plus-Zeichen steuern, wo eine neue Spalte beginnt. Die Labels (Lx) müssen immer zwischen 2 Plus-Zeichen stehen.


Bsp: Labels können auch selbst schon Text enthalten, so das man in den Feldern der Maske nichts mehr eintragen muss.

```
+-----+-----+-----+
- - - - -
| [L=4 "_____"] [L=5 ""] [L=6
"_____"]
| [L=7 "Unterschrift Projektleiter" ] [L=8 ""] [L=9 "Unterschrift
Mitarbeiter"]
```


3. Die fertige RAV-Datei muss auf den Server in das folgende Verzeichnis kopiert werden

config/templates


4. Im Report hat man dann die Möglichkeit sich aus allen bestehenden RAV's die passende heraus zu suchen und entweder pro Report (einmalig) oder pro Seite (mehrfach) zu hinterlegen.



5. Die Inhalte, der unter Punkt 2 definierten Labels, können im gewählten Seitenkopf definiert werden



6. Folgende Type stehen zur Auswahl:



From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

<https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=module:blocksreports&rev=1604924986>

Last update: **2020/11/09 13:29**

